



土壤植酸酶活性检测试剂盒

Phytase Assay Kit

分光光度法

产品编号：AK460V

产品规格：50T/24S

产品组成及保存条件：

编号	规格	储存条件
缓冲液	60mL×1 瓶	4℃保存；
AK460-A	粉剂×1 瓶	4℃避光保存，临用前加缓冲液30mL配制，现用现配；剩余试剂4℃保存一个月。
AK460-B	30mL×1 瓶	4℃保存；
显色剂	粉剂×6 瓶	4℃避光保存，临用前根据用量每瓶加1mL双蒸水溶解，再加4mL AK460-B 混匀。

※ 正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定。

简介：

意义：植酸酶（Phytase）是催化植酸及其盐类水解为肌醇与磷酸（盐）的一类酶的总称，属磷酸单酯水解酶，它可将食品和饲料中植酸及其盐转化为可供有机体利用的有效磷，降低粪便中的磷含量，减轻对环境的污染，改善营养成分的吸收和利用，因此具有极其广泛的研究和应用价值。

原理：植酸酶在一定温度和 pH 值条件下，水解底物植酸钠生成无机磷与肌醇衍生物，无机磷在酸性环境中与钼酸铵显色剂反应生成蓝色复合物，在 700nm 处有特征吸收峰，根据 700nm 处吸光值变化可计算得植酸酶活性。

自备用品：

可见分光光度计、1mL 玻璃比色皿、天平、低温离心机、恒温水浴锅，甲苯（不允许快递）。

样品处理：

新鲜土样自然风干或 37 度烘箱风干，过 30~50 目筛。

测定步骤：

1. 分光光度计预热 30min 以上，调节波长至 700nm，蒸馏水调零。
2. 样本测定，（在 EP 管中依次加入下列试剂）：

	对照管	测定管
土样 (g)	0.06	0.06
甲苯 (μL)	40	40
振荡混匀，室温放置 15min		
缓冲液 (μL)	1000	
AK460-A (μL)		1000
混匀，37℃孵育 24h，10000g，4℃离心 5min，取上清		
上清 (μL)	500	500
显色剂 (μL)	500	500
混匀，静置 15min，测定 700nm 处吸光值， $\Delta A = A_{\text{测定管}} - A_{\text{对照管}}$ 。每个测定管设一个对照管。		

酶活性计算公式：

标准曲线： $y = 1.759x + 0.0084$ ， $R^2 = 0.9977$ ；x 为标准品浓度（ $\mu\text{mol/mL}$ ），y 为吸光值 ΔA 。

酶活性定义：在 37℃，pH5.5 的条件下，每克土样每小时从 5mmol/L 的植酸钠溶液中释放出 1 μmol 的无机磷为一个酶活力单位。

植酸酶活性 ($\mu\text{mol/h/g}$ 土样) = $(\Delta A - 0.0084) \div 1.759 \times V_{\text{反应}} \div W \div T = 0.41 \times (\Delta A - 0.0084)$

注：V 反总：反应总体积，1.04mL；T：反应时间，24h；W：样本质量，0.06g。

注意事项：

1. 显色剂需要临用前根据用量配制，每一瓶是 5 个样本的用量，新配制的显色剂若有颜色则已经污染或者试剂过期，应放弃使用。
2. ΔA 线性范围为 0.01-1。